

Keyboard Layout Assistant - 8565

Що нового? KLA_8565 v.1.3.5.8565

Програма швидкого переключення між мовами, натисканням однієї спеціалізованої клавіші для кожної (4 варіанти + додаткові комбінації клавіш для переключення мов), та комбінації клавіш для друку спеціалізованих символів.

Сайт з описом, скачування версій програми : <http://kla-8565.mks.kyiv.ua/>

Facebook (підтримка, новини): <https://www.facebook.com/KLA.8565/>

Reddit (підтримка, новини): https://www.reddit.com/r/KLA_8565/

Keyboard Layout Assistant -8565. – new-1.3.5.PDF

Що нового , відносно попередніх версій.

version 1.3.5.8565

1. Управління режимом AltGr.

Додаткова інформація: в версії v1.3.5.8565 програми, управління режимом **AltGr** , додано в налаштування через параметри файлу **KLA-LayoutSpecific.INI** в розділ **[TYPE_OF_AltGr]** :


(#), Управління режимом AltGr через клавіші RAlt та RCtrl в зовнішньому файлі KLA-LayoutSpecific.INI	
Варіант запуску	Опис
AltGr=RCtrl	Встановлює розташування AltGr на клавіші RCtrl (<i>Right Control</i>). Ігноруватиме параметр /RCtrl=... командного рядка. <i>При натисканні в англійській розкладці – буде викликати Меню активної програми (якщо панель Меню передбачена).</i>
AltGr=RAlt	Встановлює розташування AltGr на клавіші RAlt (вбудовані в програмі комбінації клавіш будуть вимкнені). Повертає стандартний режим комбінацій AltGr+... для кожної конкретної розкладки згідно умов системи Windows. <i>При натисканні в англійській розкладці – не викликати Меню активної програми. Але також буде реагувати на комбінації клавіш для Меню (якщо панель Меню в конкретній програмі передбачена і певна розкладка дозволяє).</i>
AltGr=none	За замовченням. Функціональність AltGr вимкнена (не прив'язана до конкретної клавіші). Клавіша RAlt реагує відповідно вбудованим в програмі комбінаціям клавіш та спеціальному режиму переключення розкладок. В деяких випадках виклик функціональності AltGr все одно можливий, через комбінацію клавіш LCtrl + LAlt +... (передбачено системою Windows).

```
[TYPE_OF_AltGr]
;AltGr=RAlt
AltGr=RCtrl
;AltGr=none
```


Додаткова інформація: при режимі **AltGr=none** , вимагається завантажена система зі зміненим ключом реєстру (активованим через файл «(1) Reassign RAlt RWin.reg»).

Додаткова інформація: приклади використання спеціальної функціональності режиму **AltGr** , для багатьох розкладок клавіатури (особливості мов і регіонів):
 - https://en.wikipedia.org/wiki/AltGr_key - **AltGr** key, в прикладах наступних системних розкладок як Bangladesh, Belgium, Brazil, France, Germany, Greece, Israel - Hebrew, Israel - Yiddish, Italy, Latvia, North Macedonia, The Netherlands, Nordic countries and Estonia, Finnish multilingual, Poland, Romania, Russia, South Slavic Latin and Czech keyboards, Turkey, United Kingdom and Ireland, US-Internationa, Norwegian keyboard, Swedish keyboard та багато інших.

Приклад - розкладка «Bangladesh» з позначенням комбінацій клавіш разом з **AltGr** :



- <https://newrgun1.github.io> – (rus.) якутська типографська розкладка клавіатури



2. Управління режимом CapsLock.

Додаткова інформація: в версії v1.3.5.8565 програми, управління режимами клавіш CapsLock, додано в налаштування через параметри файлу **KLA-LayoutSpecific.INI** в розділ **[CAPS_KEY_PRESS]** :

(#), Управління режимом CapsLock та клавішою CapsLock	
Параметр запуску	Опис
CapsLRShift=on	За замовченням. Одночасне натискання LShift +RShift змінює режим « CapsLock ».
CapsLRShift=off	Не включати режим « CapsLock », по двох одночасно натиснутих клавішах Shift .
CapsLCtrl=on	За замовченням. Під час роботи програми клавіша, CapsLock працюватиме як Ctrl . Важливо від помилкового натискання режиму редакторами. В ігровому режимі додаткова клавіша Ctrl (вище за LShift) дозволить легше користуватися клавіатурою згідно положень пальців лівої руки.
CapsLCtrl=off	Не міняти клавішу CapsLock , на клавішу Left Control (LCtrl) .

```
[CAPS_KEY_PRESS]
CapsLCtrl=on
;CapsLCtrl=off
CapsLRShift=on
;CapsLRShift=off
```

Додаткова інформація: в версії v1.3.5.8565 програми, управління режимами клавіш CapsLock, більше не є параметрами командного рядка, тобто такі команди ігноруватимуться в ярликах запуску:

```
... .. /CapsLRShift=off /CapsLCtrl=off
```

3. Режими переключення розкладок клавіатури (три варіанти).

Можливість обрати один з трьох варіантів натискання для «гарячих клавіш» переключення розкладки (LShift / RShift / LCtrl / RCtrl):

- швидке натискання,
- утримування деякий час,
- подвійне натискання.

Управління режимом «гарячих клавіш» зміни розкладки клавіатури, додано в налаштування через параметри файлу **KLA-LayoutSpecific.INI** в розділ [TYPE_HOTKEY_PRESS] :

(#), Тип натискання клавіші для зміни розкладки клавіатури (LShift/RShift/LCtrl/RCtrl).	
Параметр запуску	Опис
key_press=0	Швидке одноразове натискання клавіші (5 мс, до 200 мс)
key_press=1	За замовченням. Після натискання утримувати клавішу натиснутою (не менше 280 мс).
key_press=2	Розкладку можна змінити при подвійному короткому натисканню на клавішу (LShift/RShift/LCtrl/RCtrl).